

Přemístění složky „Documents and Settings“ (dále jen „DaS“).

Při tvorbě tohoto manuálu byly použity informace z <http://www.melicher.eu/andrej/it/presun-profilov-vo-windows-xp.htm>

Předpoklady:

- jedoucí OS se nachází na particii s označením „C:“, existuje další particie (ideálně na jiném drive, dostatečně velká) a její označení nechť je „X:“ (bude pak vždy nahrazováno skutečným „písmenkem“ particie, na kterou bude složka „DaS“ přemístěna),
- existence minimálně dvou účtů s „admin“ právy,
- výhodou je nainstalovaný SW Registry Crawler (není vysloveně nutný, ale jeho existence výrazně časově ulehčí přepis položek v Registry, které by se jinak musely přepisovat „ručně“ pomocí „regedit“),
- stejnou výhodou je pečlivé „vyčištění“ složky „DaS“, což při kopírování obsahu představuje značnou úsporu času,
- posledním velmi důležitým předpokladem je, že naprosto jasně víte, proč to děláte a jste si vědomi značných výhod tohoto kroku a zároveň náročnosti postupu, a proto jistě před „akcí“ OS odklídíte na bezpečné místo z důvodů možné ztráty dat.

Postup:

- pokud neexistují, je nutné vytvořit a následně použít dvou účtů s „admin“ právy. Označíme je „administrator“ a „a_das“,
- Restart do nouzového režimu s účtem „administrator“,
- přechod na příkazový řádek, přepnutí na particii C: (důležité) a spuštění příkazu

xcopy /s /e /h /r /k /o /x “Documents and Settings“ “X:\Documents and Settings“,

- následně je nutné spustit obdobný příkaz

xcopy /s /e /h /r /k /o /x /c /y “Documents and Settings“ “X:\Documents and Settings“

a v obou případech hlášení o nemožnosti zkopírování souborů, které jsou právě používány OS, ignorovat,

- start „regedit“ s přechodem na klíč

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList,

- proměnnou ProfilesDirectory s obsahem %SystemDrive%\Documents and Settings je nutné změnit na X:\Documents and Settings,
- dále v existujících profilech s výjimkou profilu SystemProfile (S-1-5-18) a profilu aktuálního (zde „administrator“), je nutné změnit proměnnou ProfileImagePath s obsahem %SystemDrive% za označení particie „X:“,
- následuje Restart do účtu „a_das“,
- opět přechod na příkazový řádek, přepnutí na particii C: (zde velmi důležité) a spuštění příkazu

xcopy /s /e /h /r /k /o /x /c /y “Documents and Settings“ “X:\Documents and Settings“,

- spuštění „regedit“, opět s přechodem na klíč ProfileList, nalezne se profil „administrator“ (který jediný ještě není změněn) a jeho řetězec %SystemDrive% v proměnné ProfileImagePath opět zaměnit na „X:“,
- Restart do účtu „administrator“ a pomocí „regedit“ (nebo daleko výhodněji pomocí SW Registry Crawler) nalézt (pokud ještě budou nějaké existovat) všechny řetězce „C:\Docum“ (není nutné vypisovat celý řetězec) a nahradit samozřejmě přesnou hodnotou „X:\Docum“,
- zrušit nyní už nepotřebný účet „a_das“, a to jak v „DaS“, tak v Místních uživateliích a skupinách a Registry pomocí „regedit“ nebo jinak (Registry Crawler) zbavit zbytků po tomto účtu,
- následuje poslední Restart, a pokud jste neudělali chybu, pak OS funguje s kompletním a komplexním přemístěním složky „DaS“.

